


## Instalação – InduSoft Web Studio Educational

Uma vez realizado o download, os seguintes passos deverão ser realizados para a instalação do software:

1. Descompactar a pasta (IWSEduXX.Y.Y.zip) contendo o arquivo de instalação.
2. Executar o arquivo “Setup.exe” com privilégios de Administrator (Botão Direito->Rodar como Administrador) localizado na pasta “...\\WSEduXX.Y.Y\\DISK1\\”:



Execução do Setup.

3. Siga os passos apresentados no Setup e uma vez finalizada a instalação a seguinte mensagem de conclusão será apresentada:



Instalação concluída com sucesso.


## Licenciamento – InduSoft Web Studio Educational

Uma vez realizada a instalação, os seguintes passos deverão ser realizados para o licenciamento do software:

1. Obtenção do Site Code:
  - a. Executar o módulo de Registro (Register):
    - i. Windows 7 ou anterior:
      1. “[Botão Iniciar do Windows]>Todos os Programas>InduSoft Web Studio Educational vX.X>Register”.
    - ii. Windows 8 e Windows 8.1:
      1. “[Interface Metro]>Todos os Programas >InduSoft Web Studio Educational vX.X>Register”.



Acessando todos os Programas (Windows 8 e Windows 8.1).



InduSoft Web Studio Educational v7.1.

- b. Selecione a opção Softkey e clique em “Verificar...”.
- c. Clique em “Trocar Licença...”
- d. Selecione o Network Adapter para geração do Site Code e copie o mesmo utilizando o botão localizado a direita do campo Site Code.

**Nota:** Recomendamos a seleção do Adaptador de sua Rede Ethernet, evitando assim a utilização de um adaptador de rede (Adaptador Wireless, VPN, etc) que poderá estar desabilitado/indisponível em certas condições.



Obtenção do Site Code.

**Nota:** A Chave de Ativação encontra-se com o seu Professor. Entre em contato, enviando-lhe o seu Site Code, para que ele lhe envie o correto Site Key.

3. Autorização:

- a. Copie o Site Key e cole no campo Site Key do Módulo de Registro.
- b. Clique no botão “Autorizar”, uma mensagem de sucesso será apresentada e as características de sua licença serão atualizadas no Módulo de Registro:



- c. Clique em “Fechar” e novamente em “Fechar” e seu software InduSoft Web Studio Educational estará licenciado para uso educacional.